
Tutorial de Instalação – Bluesoft Loja (Windows)

1. Baixar o instalador

1. Acesse `download.bluesoft.com.br/loja/` no navegador.
2. Clique em **Instalador Windows** da versão mais recente (neste exemplo, 1.7.1).




2. Executar o instalador


Abra o arquivo baixado (`setup-1.7.1.exe`).

2.1 Aprovar a execução no SmartScreen

Se o Windows exibir a mensagem **“O Windows protegeu o computador”**, clique no link **Mais informações**.




Em seguida, clique em **Executar assim mesmo**.




2.2 Permitir alterações no dispositivo

Na janela do Controle de Conta de Usuário, clique em **Sim**.




2.3 Escolher o local de instalação

Mantenha a pasta padrão (`C:\Program Files\Bluesoft\loja`) e clique em **Próximo**. Siga o assistente até concluir a instalação.



3. Abrir o aplicativo

1. Clique no menu **Iniciar**.
2. Digite **loja**.
3. Clique em **Abrir** no aplicativo **Bluesoft Loja**.



4. Configurar o aplicativo

4.1 Abrir a tela de configuração

Com o aplicativo em execução, um ícone verde aparece na bandeja do sistema (perto do relógio).


1. Clique com o **botão direito** no ícone.
2. Clique em **Config**.



4.2 Preencher os dados


A tela de configuração abre no navegador (`localhost:9292/#/config/geral`). Preencha:

1. **Loja**: número da loja.
2. **Cliente**: nome do tenant, igual na url do erp.
3. **Senha**: senha do bluesoft loja.




4.3 Salvar

Clique em **Salvar**.




Será exibida a mensagem **“Dados salvos! Favor reiniciar o serviço!”**. Clique em **OK**.



4.4 Habilitar o módulo de impressão


> **Importante:** sem este módulo habilitado, o ERP não lista as impressoras disponíveis no computador.

1. No menu lateral, em **Módulos**, clique em **Impressão**.
2. Marque a opção **Módulo habilitado?**.
3. Clique em **Salvar** e, na mensagem exibida, clique em **OK**.



4.5 Reiniciar o serviço

1. Clique com o botão direito no ícone da bandeja.
2. Clique em **Sair**.
3. Abra o aplicativo novamente, como descrito no passo 3.



5. Arquivo de configuração de log (opcional)

5.1 Baixar o arquivo de exemplo


Na página `download.bluesoft.com.br/loja/`, na seção **Arquivo de configuração de Log**:

1. Clique com o botão direito em **logging.json exemplo**.
2. Clique em **Salvar link como…**.




5.2 Onde salvar

Salve o arquivo `logging.json` na pasta **vendaonline**, dentro da pasta do usuário (por exemplo, `C:\Usuários\<usuário>\vendaonline`).



5.3 Consultar o log


Os logs ficam no arquivo `vendaonline.log`, na mesma pasta. Abra-o com o Bloco de Notas para consultar o funcionamento do aplicativo.



6. Desinstalar uma versão antiga

Antes de instalar uma nova versão, se necessário, desinstale a anterior:

1. Abra a pasta de instalação (`C:\Arquivos de Programas\Bluesoft\loja`).
2. Execute o arquivo **unins000**.



Controle do documento

- **Versão:** 1.0
- **Criador:** Antonio Edirane
- **Revisor:** Daniel Carneiro
- **Criado em:** 19/10/2026
- **Revisado em:** 19/10/2026